

سنتطرق في هذا البحث الى دراسة وبرمجة موجه Cisco الذي هو اهم مكون في ربط شبكات الحاسب الألي وسنستعمل برنامج Cisco Packet Tracer لهذه الدراسة

المبحث الاول: التعرف على مكونات موجه سيسكو

1 تعریف Cisco:

سيسكو شركة أمريكية عملاقة متخصصة بعلم الشبكات بشكل عام و الشركة توفر أجهزة الراوتر (الموجهات) والمقسمات الخاصة بالشبكات وأبدعت في هذا المجال. وتطورت الشركة لتنشئ برامج تدريبية لديها لكل طلاب الشبكات حول العالم وانشئت ما يسمى برسيكسو نيتورك أكاديمي (Cisco Networking Academy) وهي الأكاديمية الأولى في العالم التي تقدم شهادات متخصصة بالشبكات، وأصبحت هذه الشهادات معتمدة حول العالم لذلك سميت بالشهادات العالمية. أسست سيسكو سنة 1984 من طرف مجموعة من الباحثين و العلماء على رأسهم ليونارد بوساك و ساندي لرنر من جامعة ستانفورد بسان فرنسيسكو. كان الهدف من تأسيسها هو تسهيل الربط الشبكي بين الحواسب و جعلها أكثر فاعلية. ومن احد منتوجات الشركة الموجهات

2 ماهو الموجه Router ؟

المعنى اللغوي هو " الموجه " و هو جهاز كمبيوتر يعتبر من اهم الاجهزة المستخدمة في ربط الشبكات المختلفة يقوم الراوتر بتوجيه وتحويل الباكت (البيانات) بين الشبكات السريعة المختلف و يتألف من مجموعة من العتاد والبرمجيات

يعمل الموجه في طبقة الشبكة Network layer وهي الطبقة الثالثة و يعمل الموجه على مستويين:

مستوى تحكم : حيث يقوم بإيجاد أفضل طريق (أو أفضل واجهة) لإرسال الطرود عبره إلى المستقبل.

مستوى تمرير ونقل: حيث يقوم بعملية النقل الفعلي للطرود المستقبلة من واجهة الاستقبال لواجهة الإرسال التي اختارها في المرحلة السابقة

و يعتمد الموجه على جدول التوجيه Routing table لإيجاد أقصر طريق لإرسال الطرود

والصورة الموالية توضح الشكل الخارجي وبالأخص الامامي لراوتر سيسكو 1800



1. ضوء نظام الطاقة (LED) : عندما نقوم بتوصيل كابل جهاز الروتر بالكهرباء يكون لونه اخضر

2. ضوء نشاط النظام : عندما يكون الضوء الاخضرفي حالة نشاط تكون هناك عملية استقبال او ارسال باكت في الشبكة او عند الدخول الى الجهاز للتعديل على خصائصه .

والصورة الموالية توضح الشكل الخلفي لروتر



3_ المكونات الأساسية للموجه:

3-1_المكونات الخارجية:



serial 0 serial وفي الصورة منفذين كل منفذ له اسم الخاص serial 1 وفي الصورة منفذين كل منفذ له اسم

Serial تصنف لنوعين رئيسيين هما:

DCE وهي اختصار ل (data communication equipment) هو منفذ ينظم مرور الكهرباء داخل الكيبل

DTE وهي اختصار ل (data terminal equipment) وهو منفذ يقوم باستقبال الاوامر من DTE


ووظيفة serial câble هي توصيل الراوتر مع راوتر اخر بواسطة serial câble والصورة توضح الكيبل





- 1. منفذ بطاقات الشبكة Ethernet وكما في الصورة منفذين باللون الاصفر Fast Ethernet 0/1 و كما في الصورة منفذين باللون الاصفر Ethernet 0/0 ويستخدم لربط الراوتر مع السويتش (Switch) أو مع جهاز كمبيوتر
 - 2. منفذ التحكم(أداة إدخال التعليمات)Control Port: ولونه ازرق كما بالصورة ويستخدم للربط الراوتر مع الكمبيوتر المسؤول عن الراوتر منه يتم اعداد الراوتر
 - 3. المنفذ AUX اختصارا auxiliaire ولونه يكون أسود ويستخدم لربط الراوتر بالمودم
 - 4. المنفذ EtherSwitch في حال احتجت لمنافذ اضافية ل Ethernet ما عيك الا تركيب 4. d'interface كما في الصورة لدينا كرت ايثرنت تحتوي على اربع منافذ
 - Module Compact Flash .5
 - 6. منفذ USB

2-3_ مكونات الراوتر الداخلية:



3-2-1_ وحدة التغذية: تقوم بتزويد المكونات بالتيار الكهربائي ويوفر الطاقة اللازمة لتشغيل المكونات الداخلية

Carte d'interface _2-2-3 : وهي محمية بغطاء بلاستيكي

:processeur المعالج 3-2-3

- تنفيذ نظام التشغيل IOS
- تهيئة النظام والسيطرة على واجهة الشبكة

RAM (ذاكرة الوصول العشوائي): تتضمن الخصائص والوظائف التالية:

- تخزين البيانات في جدول التوجيه.
- يوفر مساحة لتنفيذ IOS الخاص بجهاز التوجيه القابل للتنفيذ ونظمه الفرعية.
 - تحتفظ بذاكرة التخزين المؤقت لـ ARP (بروتوكول تحليل العناوين) .
 - تحتفظ بذاكرة التخزين المؤقت للتحويل السريع .
 - تقوم بإجراء التخزين المؤقت للحزم كذاكرة RAM مشتركة .
 - تحتفظ بقوائم انتظار الحزم (packet) .

تفقد RAM محتوياتها في حالة إيقاف تشغيل جهاز التوجيه (router) أو إعادة تشغيله .

ROM _5-2-3 : يتم استخدام الذاكرة (ROM) لتخزين دائم رمز بدء التشغيل التشخيصي وتحميل IOSمن ذاكرة فلاش لذاكرة الوصول العشوائي

mémoire flash _6-2-3 (ذاكرة الفلاش): تستخدم لتخزين صورة كاملة لنظام سيسكو IOS ذاكرة فلاش لا تفقد مضمونها عندما يتم ايقاف تشغيل جهاز التوجيه أو إعادة تشغيله.

NVRAM _7-2-3 (ذاكرة الوصول العشوائي غير المتطاير) الخصائص التالية:

- توفر مكان لتخزين ملف تكوين بدء التشغيل.
- تحتفظ بالمحتوى في حالة إيقاف تشغيل جهاز التوجيه (router) أو إعادة تشغيله.

لا تفقد NVRAM محتوياتها في حالة إيقاف تشغيل جهاز التوجيه (router) أو إعادة تشغيله.

(Internetwork Operating System) IOS نظام التشغيل 3–3

اشتهرت به شركة سيسكو للشبكات. ويسمى نظام التشغيل البرمجيات المستخدمة في أجهزة التوجيه سيسكو هو عبارة عن قالب برمجيات مثبت على معظم موجهات ومبدلات سيسكو.هذا النظام هو عنصر الفعال في الإنترنت لأنه يعطي الفرصة لتنظيم حركة الحزم المختلفة عبر الشبكات و يشتمل هذا النظام على مجموعة من التقنيات تختلف حسب حجم وقوة المسير أو المبدل.

4_ مراحل اقلاع الراوتر: اقلاع الراوتر يمر بمراحل وهي

1-4_ المرحل الأولى: و هي مرحلة تشغيل الراوتر و تبدأ بعمل ما يسمى ب POST (Power On Self) Test و فيها يجري الراوتر اختبار للتأكد من أن الذاكرة و الطاقة وغيرها حتى تتأكد من أن كل شيء يعمل بصوره وظيفيه صحيحه.

2-4_ المرحلة الثانية: و هي مرحلة تحديد الحالة التي سيقلع عليها الراوتر Boot Strap وهي حزمه فيها اختيارات عديده تعتمد على ما اذا تدخل المستخدم في عملية الإقلاع أم لا، (وسيلي شرح هذه الحالات لاحقا)

4-3_ المرحلة الثالثة: يتم فيها البحث نسخه من نظام الأعداد IOS تعمل بصوره صحيحه، و هو عباره عن ملف صغير مساحته تقع ما بين 7 و 12 ميجابايت.

4-4_ المرحلة الرابعة: يتم تحميل النسخة الناجحة من الذاكرة Flash الى الذاكرة المؤقتة RAM .

5-4_ المرحلة الخامسة: يتم البحث عن ملف Startup Config صحيح وجاهز للإقلاع من الذاكرة NVRAM ، و هناك حالتان اما ان يتواجد هذا الملف أو لا، و هذا ينقلنا الى المرحلة التالية.

4-6_ المرحلة السادسة: اذا تواجد هذا الملف و الذي هو عباره عن ملف مجهز و معد سابقا للعمل على هذا الراوتر، فانه يتم تشغيله و تكون عملية الإقلاع ناجحة، أما اذا لم يتواجد فمعنى ذلك أن الراوتر يهيأ لأول مره أو أن هذا الملف قد تم الغاؤه بواسطة المستخدم، و في هذه الحالة يتم الدخول الى حالة التهيئة Setup Mode لكي يتم برمجة الراوتر حتى يكون صالح للعمل


المبحث الثاني: كيفية الدخول الى الراوتر وبدأ الاعداد

1_طريقة الدخول الى الموجه: يجب ربط الموجه مع جهاز كمبيوتر يجب cable console وغالبا ما يكون لونه ازرق والصورة تبين



ويكون الكيبل مختلف الجهتين توصل جهة Rj-45 connecter في منفذ الراوتر console port الكيبل مختلف الجهتين توصل جهة serial port






يمكن الوصول إلى بيئة CLI (واجهة سطر الأوامر) بعدة طرق:

- عن طريق جلسة عبر منفذ التحكم Console وجهاز كمبيوتر وبرنامج
 - عن طريق جهاز Modem عبر المنفذ المساعد AUX عن بعد.
 - عن طریق اتصال شبکة باستخدام خدمة Telnet وبإعدادات IP.

عن طريق منفذ الـ Console الموجود خلف Router وهي أشهر طريقة مستخدمة واستخدام برنامج HyperTerminal أو أي برنامج شبيه. سنأخذ برنامج HyperTerminal كمثال لتوضيح كيفية التوصيل وبقية البرنامج تستخدم نفس الطريقة. عند الدخول على برنامج HyperTerminal واختيار اسم لإتصال، اختار المنفذ المسلسل الموجود على جهازك (COM1) والموصل على منفذ Console على Router

وللدخول الى البرنامج نتبع الخطوات التالية


ابدأ Start + جميع البرامج + اللواحق +اتصالات ونختار برنامج HyperTerminal كما بالصورة




تظهر نافذة لاختيار نوع الاتصال وتسميته كما بالصورة




تظهر نافذة اخرى لتحديد الـ Port المنفذ المتصل من خلاله بالكمبيوتر ثم اضغط زر




تظهر نافذة أخرى ستلاحظ انه يطلب منك اعدادات الاتصال, اترك الإعدادات كما هي على القيمة الافتراضية كما بالصورة الموالية



بعد ذلك تظهر واجهة التي يتم فيها كتابة الإعدادات الخاصة بالراوتر CLI (واجهة سطر الأوامر) الصورة توضح الواجهة



2_طرق اعداد الموجه: لإعداد موجه سيسكو هناك طريقتين الطريق الاولى بان تختار اعداد الموجه مع المرشد والثانية ان تقوم بالإعدادات بنفسك و عند الدخول الى برنامج HyperTerminal ويظهر مربع الحوار سنشاهد معلومات خاصة بالراوتر مثل اصدارة الراوتر ونظامه وقوة استيعابه...الخ الصورة توضح هذه المعلومات




وسنشاهد في السطر الاخير من مربع الحوار يطرح سؤال

Continue with configuration dialog? [yes/no]

اذا اخترنا الامر yes يعني انك ستتعامل مع مرشد الراوتر وهذه المرحلة تسمى

1-2_نمط الإعداد (Setup Mode): مربع حوار يساعد المستخدم الجديد على إنشاء تكوين أساسي لأول مرة. سيقوم المستخدم بالتباع المرشد مثلا يطلب منك اختيار اسم الراوتر hostnam ويمكن الوصول لنمط الإعداد من خلال النمط المميز بكتابة الأمر setup والصورة توضح




اما اذا اخترنا الامر 100 يعنى اننا سنقوم بالإعدادات يدويا بدون مرشد بعد ذلك نضغط زر انتر وندخل الى


2-2_ اعداد الموجه: وهي مراحل كل مرحلة تتميز بعدة اوامر التي يمكن تطبيقها على الراوتر

1-2-2 وضع المستخدم (user mode): هي مرحلة معاينة فقط. يستطيع المستخدم معاينة بعض المعلومات عن الموجه لكن لا يمكنه إجراء تغييرات.خلال تواجد في مرحلة User Mode يكون المؤشر كمايلي :

Router>




اذا اردنا ان نعرف الاوامر الموجودة في هذه المرحلة نضيف علامة استفهام ؟



2-2-2_ الوضع المتميز (Privileged Mode): ويمكن الدخول الى هذه المرحلة الثانية بالأمر enable وفي هذه المرحلة يمكنك عرض واظهار نتائج تنفيد الاوامر التي قمت بها، كذلك امكانية عمل حفظ للعمل الذي قمت به من تنفيد الامر copy run start خلال تواجد في المرحلة الثانية يكون المؤشر كمايلي :


Router#

والصورة توضح اكثر



2-2-2_ نمط التكوين العام الكلي (Global Configuration Home): ينفذ هذا النمط أوامر فعالة مؤلفة من سطر واحد تنفذ مهام تكوين بسيطة مثل تغيير كلمة السر أو اسم الموجه أو يضع المستخدم ضمن نمط تكوين عام أكثر تخصصاً.

وللدخول الى هذه المرحلة نستعمل امر config كما توضح الصورة



للخروج من هذه المرحلة اكتب الأمر Exit

هناك مرحلة أنماط التكوين العام الأخرى (Other configuration) لكنها تعتبر فرعية من نمط التكوين العام الكلي (Global Configuration Home)

المبحث الثالث: اعداد الموجه ببرنامج Cisco Packet Tracer

" Cisco Packet Tracer"_التعرف على برنامج


ما هو برنامج CISCO PACKET TRACER ؟

هو برنامج تم تصميمه من قبل أكاديمية Cisco لمحاكاة الواقع في تصميم الشبكات ولتوفير جميع قطع hardware


لماذا صمم برنامج Cisco Packet Tracer ؟

لكي يتم تصميم الشبكات بالمحاكاة , بسبب أن بعض الأكاديميات أو بعض المعاهد أو الكليات أو الجامعات لا تستطيع توفير عدد أجهزة كآفة اللازمة لتصميم شبكة حقيقية فعلية على أرض الواقع فتم برمجة البرنامج ليحاكي الواقع في تصميم الشبكة.


بعد تثبيت البرنامج وتشغيله تظهر الواجهة الرئيسية كما بالصورة التالية




مكونات البرنامج يحتوي مجموعة من الموجهات بمختلف الاصدارات ويمكن اضافة مكونات خاصة بالراوتر والصورة توضح




ويحتوي ايضا على مبدلات بمختلف الاصدارات والصورة توضح




ويحتوي ايضا على اجهز كمبيوتر بمختلف انواعها حيث يمكن ان تتحكم فيها وكأنك جالس امام الكمبيوتر والصورة توضح



والصورة الموالية توضح سطح مكتب جهاز الكمبيوتر



ويحتوي ايضا مختلف انواع الكوابل والصورة توضح




2_الاعدادات الاولية راوتر سيسكو:


بعد ربط جهاز الراوتر بكمبيوتر بواسطة كيبل Console وتشغيلهما والدخول الى برنامج HyperTerminal كما في الصورة




أول شيء سنعرف إصدارة النظام الخاص بالراوتر نستعمل الأمر show version في مرحلة الوضع المتميز (Privileged Mode) والصورة توضح



هناك معلومات اخرى خاصة بالراوتر نضغط زر انتر لمشاهدة المزيد



الان سنلقى نظرة على منافذ الراوتر بالأمر show interfaces ستظهر معلومات خاصة بكل منفذ



من الصورة نلاحظ ان المنافذ الخاصة بالموجه ليس لها عناوين وذلك راجع لان الموجه جديد ولان سنقوم بإدخال العناوين لكل منفذ باستخدام الامر config t بهذا الامر ننتقل الى مرحلة التكوين العام الكلي

1-2_ تسمية الموجه: ونستخدم الامر hostname والصورة توضح وبعد الامر مباشرة نكتب اسم الموجه

2-2 عنونة منافذ FastEthernet :ونستخدم الامر 0/0 interface fastethernet وبعد ذلك انتر سندخل الى مرحلة فرعية وبعد ذلك نكتب الامر التالى متبوع بالعنوان وقناع الشبكة

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

no shutdown ثم نقوم بتشغيل المنفذ بالأمر

interface fastethernet 0/1 ونعيد نفس الخطوات مع

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ثم نقوم بتشغيل المنفذ بالأمر no shutdown وبعد ذلك نقوم بالخروج من المرحل الفرعية بالأمر exit وبعدها نقوم بحفظ العمل الذي قمنا به بالأمر copy run start وبعدها نقوم بحفظ العمل الذي قمنا به بالأمر trl + z وبعدها نقوم بحفظ العمل الذي قمنا به بالأمر سيطلب منك تسمية ملف الأعداد اتركه على حالة وضغط انتر والصورة توضح الخطوات الماضية

```
Terminal
Continue with configuration dialog? [yes/no]: no
Press RETURN to get started!
Router>ena
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #hostname actel
actel(config) #int fa 0/0
actel(config-if) #ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
actel(config-if) #no shutdown
actel(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
actel(config-if) #exit
actel(config) #int fa 0/1
actel(config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
actel(config-if) #no shutdown
actel(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
actel(config-if) #exit
actel(config) #exit
actel#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
actel#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration.
[OK]
```

هناك اوامر خاصة بهذه المنافذ نأخذ منها امر? speed ستظهر بعض الاختيارات كما بالصورة

```
actel(config-if) #speed ?

10 Force 10 Mbps operation

100 Force 100 Mbps operation

auto Enable AUTO speed configuration

actel(config-if) #speed
```

يعني لو اخترت speed 100 سيبقى المنفذ ثابت على هذه السرعة ولكن لو اراد جهاز اخر ذو السرعة 10 التخاطب مع الراوتر بهذا المنفذ لا يستطيع ان يتخاطب معه من الاحسن ان يترك كما هو auto

3-2 عنونة منافذ serial : في مرحلة الاعدادات نكتب الامر التالي serial 0/2/0 ونعطيه العنوان التالي

192.168.2.1 والقناع 255.255.255.0 وبعد ذلك نشغل المنفذ بالامر

وبعد ذلك نقوم بعنونة المنفذ الثاني interface serial 0/2/1 ونعطيه العنوان التالي 192.168.3.1 والقناع 255.255.25.0 ونقوم بتشغيل المنفذ وبعد ذلك نعمل حفظ للعمل الذي قمنا به كما في الصورة

```
actel#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
actel(config) #int s 0/2/0
actel(config-if) #ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
actel(config-if) #no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/2/0, changed state to down
actel(config-if) #exit
actel(config) #int s 0/2/1
actel(config-if) #ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
actel(config-if) #no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/2/1, changed state to down
actel(config-if) #exit
actel(config) #exit
actel#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
actel#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
actel#
```

ولمعرفة عناوين المنافذ والتحقق من العمل الذي قمنا به نستعمل الامر التالي show run والصورة توضح

```
actel>ena
actel#show run
Building configuration...
Current configuration : 599 bytes
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname actel
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial0/2/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interface Serial0/2/1
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
```

- 2-4_ حماية الموجه بكلمة سر
- 1-4-2 كلمة سر المنفذ (console): نستعمل الامر line console 0 سندخل في مرحلة فرعية ونكتب
 - exit وبعد ذلك ندخل الأمر logen وبعد ذلك الأمر Password 1989
- 2-4-2 كلمة سر (telnet): نستعمل الأمر 1 line vty 0 في وندخل كلمة السر 1986 ولا الموجه وبعد ذلك ندخل وتعني هذه العبارة أن من 0 إلى 4 يستطيعون عمل telnet في نفس الوقت والدخول للموجه وبعد ذلك ندخل الأمر logen وبعد ذلك الأمر exit ونقوم بحفظ الإعدادات بالأمر التالي copy run start والصورة الموالية توضح الخطوات

```
actel>ena
actel#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
actel(config) #line consol 0
actel(config-line) #password 1989
actel(config-line) #login
actel(config-line) #exit
actel(config) #lin vty 0 4
actel(config-line) #password 1986
actel(config-line) #login
actel(config-line) #exit
actel(config) #exit
actel#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
actel#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
actel#
```

وللتأكد نعيد تشغيل الموجه بالأمر reload سيطلب منك تأكيد الأمر

```
actel‡reload
Proceed with reload? [confirm]
```

عند اقلاع الموجه سيطلب منك كلمة السر وستلاحظ ان كلمة السر عندما تكتبها غير مرئية والصورة توضح

```
User Access Verification

Password:

actel>ena
actel#
```

ولكن هناك مشكلة اخرى سنتعرف اليها بالأمر show start

```
actel#show start
Using 636 bytes
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname actel
!
!
line con 0
password 1989
login
line vty 0 4
password 1986
login
!
!
end
```

ستلاحظ ان كلمة السرهنا واضحة ولحل هذه المشكلة سنقوم بتشفير كلمة السر بالأمر

Service password-encryption ونقوم بحفظ الإعدادات كما في الصورة الموالية

```
actel(config) #service password-encryption
actel(config) #^Z
actel#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

actel#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
actel#
```

والان سنتأكد من عملية تشفير كلمة السر بالأمر show start سنلاحظ أن كلمة السر أصبحت إعداد مختلفة عن كلمة السر الحقيقية والصورة توضح


```
!
line con 0
password 7 0870151650
login
line vty 0 4
password 7 087015165F
login
!
!
!
```

وهذا التشفير يمكن اختراقه ولكن هناك حل اخر وذلك بوضع كلمة سر المرحلة الاولى من اعداد الموجه لأنها اكثر تعقيدا من سابقتيها


سنستخدم الامر التالي enable secret 2012 و كلمة السر هي 2012 وبعد ذلك نقوم بحفظ العمل ستلاحظ ان كلمة السر تم تشفيرها بطريقة معقدة والصورة توضح

```
actel>ena
actel#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
actel(config) #enable secret 2012
actel(config)#^Z
actel#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
actel#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
actel#show start
Using 698 bytes
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
hostname actel
enable secret 5 $1$mERr$JzbYlId3ASDMhZ/P4nPWq1
```


الدخول إلى الموجه عن طريق Telnet سنربط جهاز الراوتر مع switch والسويتش مع جهاز حاسوب كما في الصورة الموالية



ونعطي الحاسوب عنوان وقناع الشبكة و default gateway



وألان سنتحقق من الاتصال بعمل الأمر ping من جهاز الحاسوب وسنلاحظ بأنها تمت بنجاح والصورة توضح ذلك



والان من الموجه نقوم بنفس العملية ستلاحظ علامات تعجب وهي 5 تدل على ان العملية تمت بنجاح اما ان ظهر مكان علامات التعجب نقاط هذا يدل على ان العملية لم تتم بنجاح

```
User Access Verification

Password:

actel>ena
Password:
actel#ping 192.168.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.2, timeout is 2 seconds:

!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/20/20 ms

actel#
```

الان سنقوم بعملية الدخول الى الموجه عن طريق سندخل الى الحاسوب وندخل الامر التالي في مربع حوار run (Telnet 192.168.0.1) متبوع بعنوان منفذ الراوتر الذي ينتمي اليه وسيطلب منك كلمة السر الخاصة بالراوتر والخاصة بالدخول عن طريق Telnet والصورة توضح

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=40ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=15ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=20ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=20ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.0.1:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 15ms, Maximum = 40ms, Average = 23ms
PC>telnet 192.168.0.1
Trying 192.168.0.1 ...Open
User Access Verification
Password:
actel>
```

2_التوجيه (Routing): إن التوجيه هو العملية التي يستخدمها جهاز التوجيه (router) لإعادة توجيه الحزم (packet) في اتجاه الشبكة الوجهة. يقوم جهاز التوجيه باتخاذ القرارات استنادًا إلى عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) الخاص بالحزمة. وتستخدم كافة الأجهزة عبر طريقها عنوان IP لإرسال الحزمة في الاتجاه الصحيح حتى تصل إلى وجهتها. لاتخاذ القرارات الصحيحة، يجب أن تعرف أجهزة التوجيه كيف تصل إلى الشبكات البعيدة. عندما تستخدم أجهزة التوجيه الديناميكي، يتم التعرف على هذه المعلومات من قِبل أجهزة التوجيه الأخرى. أما عند استخدام التوجيه الثابت، يقوم مسؤول الشبكة بتكوين معلومات حول الشبكات البعيدة يدويًا.

وما دام يتم تكوين المسارات الثابتة يدويًا، فيجب على مسؤول الشبكة إضافة وحذف مسارات ثابتة لعكس أي تغييرات في هيكل الشبكة. في الشبكة الضخمة، قد تتطلب الصيانة اليدوية لجداول التوجيه كثيرًا من الوقت الإداري. أما على الشبكات الصغيرة ذات التغييرات القليلة محتملة الوقوع، فإن المسارات الثابتة لا تتطلب سوى صيانة قليلة جدًا.

انواع التوجيه:

3-1 التوجيه الديناميكي:

في هذا التوجيه، يتولّى الراوتر نفسه مهمة إيجاد المسارات المؤدية إلى الشبكات المختلفة مستعيناً ببروتوكولات التوجيه و مهمة مدير الشبكات ومن ثم ترك الباقي لعمل الموجه في هذا النوع من التوجيه تبنى جداول التوجيه بشكل متغير تبعا لأفضلية المسار, يناسب هذا

التوجيه في الشبكات الممتدة والأكثر تعقيداً ,ويتم ذلك بواسطة تقنيات معينة تدعى بروتوكولات, ومن اشهر بروتوكولات التوجيه الديناميكي

بروتوكول Routing Information Protocol :RIP

ويقوم كل موجه Router ببث جداول التوجيه الخاص به الى الموجهات المجاورة بحيث تقوم بتعديل جدول التوجيه الخاص بها ويعمل البروتوكول RIP على ارسال معلومات التوجيه كل (30) ثانية.

بروتوكولOpen Shotest Path First : OSPF بروتوكول

يقوم كل موجه ببث معلومات عن وضعه الحالي ومن ثم يستخدم كل موجه هذه المعلومات لحساب المسار الأقصر (الأفضل) الخاصة به ويختار هذا البروتوكول أفضل المسارات

2-3 التوجيه الثابت:

يستخدم توجيه مبرمجا يقوم مسؤول الشبكة بإدخاله في جهاز التوجيه و سوف تسلك البيانات دائما هذه المسارات حتى يتم تعديلها من جديد.

3-3 التوجيه الافتراضي:

يعتبر حالة خاصة من Static Route، لكن هنا لا تتعلق بتحديد مسار خروج البيانات المتجهة نحو شبكة واحدة محددة. بل بتحديد مسار خروج البيانات المتجهة نحو جميع الشبكات


4_ جداول التوجيه: ويقوم ببنائه في التوجيه الديناميكي بروتوكولات التوجيه اما في التوجيه الثابت يقوم مدير الشبكة ببناء جدول التوجيه

يحتوي جدول التوجيه على جميع عناوين الشبكة وكيفية الاتصال بالشبكات الأخرى إضافة إلى المسارات المتوفرة بين موجهات الشبكة و تتعرف الموجهات على أرقام الشبكات التي تسمح لها بالتحدث مع غيرها من الموجهات على الشبكة ,وتتعرف كذلك على عناوين الشبكات التي تنتمي لهاكل بطاقة شبكة.

تحتوي جداول التوجيه للموجهات على عناوين الشبكات المرتبطة معها وليس على عنوان كل جهاز على الشبكة

1_ اعداد ثلاث موجهات ببرنامج Cisco Packet Tracer:

سنقوم بإعداد ثلاث موجهات (mecheria ' meftah ' naama) كل موجه تنتمي اليه شبكة فرعية والشبكة تحتوي جهاز سويتش وجهاز حاسوب كما بالشكل التالي



1-1_الموجه الاول: نسميه mécherai ونعطي لمنافذه العناوين التالية

منفذ fastethernet 0/0

Ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

PC 0 address 172.16.3.10 255.255.0.0 Gateway 172.16.3.1

ويكون المنفذ وجهاز الحاسب ينتمي الى الشبكة 172.16.3.0

منفذ sirial 0/0/0

Ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

ينتمي الى الشبكة 172.16.2.0

ولكى نتحقق نستعمل الامر

show ip interface brief والصورة توضح

موجه mecheria

mecheria#show ip inter: Interface	face brief IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	172.16.3.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/0	172.16.2.1	YES	manual	up	down
Serial0/0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

2-1_ الموجه الثاني: نسميه meftah ونعطي لمنافذه العناوين التالية

fastethernet 0/0

Ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

PC 1 address 172.16.1.10 255.255.0.0 Gateway 172.16.1.1

وينتميان الى الشبكة 172.16.1.0

منفذ sirial 0/0/0

Ip address 172.16.2.2 255.255.255.0

ينتمي الى الشبكة التي تربطه مع الاولى 172.16.2.0

منفذ sirial 0/0/1

Ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

ينتمي الى الشبكة 192.168.1.0

ولكى نتحقق نستعمل الامر

show ip interface brief

والصورة توضح

موجه meftah

meftah#show ip interfa Interface	ce brief IP-Address	OK? Method Status	Protocol
FastEthernet0/0	172.16.1.1	YES manual up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES unset administratively do	wn down
Serial0/0/0	172.16.2.2	YES manual up	down
Serial0/0/1	192.168.1.2	YES manual up	down

1-3_الموجه الثالث: نسميه naama ونعطي لمنافذه العناوين التالية منفذ fastethernet 0/0

Ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

PC 2 address 172.16.3.10 255.255.0.0 Gateway 192.168.2.1

وينتميان الى الشبكة 192.168.2.0

منفذ sirial 0/0/0

Ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ينتمي الى الشبكة التي تربطه مع الموجه الثاني 192.168.1.0

ولكي نتحقق نستعمل الامر


show ip interface brief

والصورة توضح

موجه naama

naama‡show ip interface Interface	e brief IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.2.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/0	192.168.1.1	YES	manual	up	down
Serial0/0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

عند الانتهاء من ادخال المعطيات السابقة تكون الشبكات كما بالصورة الموالية



2_ تعریف موجه DCE وموجه __2

لا يمكن للشبكات الاتصال بين بعضها البعض وسنلاحظ في الصور الماضية ان بروتوكول منفذ serial غير مشغل ولكي يتم الاتصال بين الشبكات يجب ان نتذكر لربط موجهين يجب ان يكون احدهما DCE والموجه الثانى يكون DTE الثانى يكون

```
ويكون الموجه ( mécherai ) في منفذ ( mécherai ) هو serial 0/0/0 في منفذ DTE يكون DTE يكون serial 0/0/0
```

ويكون الموجه (meftah) في منفذ serial 0/0/1 هو DCE والموجه الثاني (maama) في منفذ DTE ويكون الموجه DTE يكون serial 0/0/0

والان سنقوم بالعمل على الموجه وذلك بالأمر clock rate 64000 وهذا الامر يطبق على المنفذ DCE والان سنقوم بالعمل على الموجه وذلك بالأمر والثاني بالترتيب

1

```
mecheria config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mecheria (config) int s 0/0/0
mecheria (config-if) clock rate 64000
mecheria (config-if) exit
```

2

```
meftah>ena
meftah#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
meftah(config)#int s 0/0/1
meftah(config-if)#clock rate 64000
meftah(config-if)#exit
```

والصورة توضح show interface serial 0/0/0 والصورة توضح

```
mecheria#show interface serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is HD64570
Internet address is 172.16.2.1/24
```


والصورة توضح show interface serial 0/0/1 والصورة توضح

meftah#show interface serial 0/0/1 Serial0/0/1 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is HD64570

Internet address is 192.168.1.2/24

والصورة الموالية توضح شكل الشبكة بعد التعديل



وألان سنقوم بالتوجيه الثابت أولا نقوم بالأمر sh ip route على الموجه meftah والصورة توضح

```
meftah#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
    * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
    P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
    172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
    172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
meftah#
```

توضح الصورة جدول التوجيه الخاص بالموجه وحرف C يعنى بان المنفذ شغال ولا توجد اي توجيهات على الموجه.

3_التوجيه الثابت على الموجهات الثلاث:

موجه mecheria نستخدم الأمر ip route والصورة توضح العملية

```
mecheria>ena
mecheria‡config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mecheria(config) #ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
mecheria(config) #ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
mecheria(config) #ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2
mecheria(config) #exit
mecheria#
```

ولنتأكد نستخدم الأمر show ip route للدخول الي جدول التوجيه والصورة توضح ان التوجيه تم بنجاح

```
mecheria#sho ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
   172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
       172.16.1.0 [1/0] via 172.16.2.2
C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
       172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
   192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
    192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
mecheria#
```

موجه meftah نستخدم الامر ip route والصورة توضح العملية

```
meftah>ena
meftah#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
meftah(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.1
meftah(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
meftah(config)#exit
meftah#
```

نستخدم الامر show ip route للدخول الى جدول التوجيه والصورة توضح ان التوجيه تم بنجاح

```
meftah#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
    172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
      172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
      172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
      172.16.3.0 [1/0] via 172.16.2.1
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
     192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.1
meftah#
```

موجه naama نستخدم الأمر ip route والصورة توضح العملية

```
naama>ena
naama‡config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
naama(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2
naama(config)#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
naama(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2
naama(config)#exit
naama#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
naama#
```

نستخدم الامر show ip route للدخول الى جدول التوجيه والصورة توضح ان التوجيه تم بنجاح

```
naama#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
       172.16.1.0 [1/0] via 192.168.1.2
       172.16.2.0 [1/0] via 192.168.1.2
S
       172.16.3.0 [1/0] via 192.168.1.2
   192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
     192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
naama#
```

4 تطبيق الامر Ping: التحقق من أن الاتصال يتم بين الشبكات الثلاثة بالأمر Ping

موجه mecheria

```
mecheria#ping 192.168.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/7/9 ms

mecheria#ping 172.16.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!


Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/4/6 ms

mecheria#
```

علامات التعجب تدل على ان الاتصال تم بشكل صحيح

وان كانت نقاط يعني ان الاتصال لم يحدث وهناك مشكل

والصورة التالية تبين الشكل النهائي للشبكة ككل ويمكن اجراء اختبار بإرسال رسالة من كل جهاز في الشبكة الى جهاز في شبكة اخرى



5 حماية الموجهات الثلاث بكلمة سر وتطبيق امر Telnet:

سنقوم بحماية كل موجه بتعيين كلمة سر للأمر Telnet بالطريقة التي شاهدناها سابقا

5-1_الموجه الاول: كلمة السر 1212 والصورة توضح الطريقة

```
mecheria>ena
mecheria‡config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mecheria(config)‡lin vty 0 4
mecheria(config-line)‡password 1212
mecheria(config-line)‡login
mecheria(config-line)‡exit
mecheria(config)‡service password-encryption
mecheria(config)‡service password-encryption
mecheria‡
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

والامر service password-encryption يستعمل لتشفير كلمة السر

2-5_الموجه الثاني: كلمة السر 1313 والصورة توضح الطريقة

```
meftah>ena
meftah#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
meftah(config)#lin vty 0 4
meftah(config-line)#password 1313
meftah(config-line)#login
meftah(config-line)#exit
meftah(config)#service password-encryption
meftah(config)#service password-encryption
meftah#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
meftah#
```

3-5 الموجه الثالث: كلمة السر 1414 والصورة توضح الطريقة

```
naama*config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

naama(config)#lin vty 0 4

naama(config-line)#password 1414

naama(config-line)#login

naama(config-line)#exit

naama(config)#service password-encryption


naama(config)#service password-encryption

naama(config)#exit

naama#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

6_ تطبيق الامر Telnet : سنطبق الامر من جهاز الحاسوب 0 الموجود في الشبكة الاولى على الموجه naama والصورة توضح ان العملية تمت بنجاح



الأمر اكتب no التوجيه الثابت ما عليك الا اختيار المسار مع اتباع الطريقة السابقة للإنشاء التوجيه الثابت وقبل الامر اكتب no ip route 127.19.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2: مثال

وفي الاخير نامل ان يكون هذا العمل المتواضع سيكون مفيد بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بشبكات الكمبيوتر. فلا تبخلوا علينا بالدعاء

